




STEP 1. 點選「設定」




STEP 2. 點選「智慧熱成像」 > 點選「智慧方案」 > 點選「溫度計」 > 點選「確定」




STEP 3. 點選「人體測溫」 > 點選「繪製規則」(繪製偵測區域大小) > 勾選「啟用」 > 設定「偵測溫度」 > 點選「確定」



STEP 4. 點選「黑體參數」 > 點選「繪製區域」 > 輸入「測定黑體溫度」(與黑體上溫度一樣) > 勾選「啟用」 > 點選「確定」



STEP 5. 點選「補償設定」> 點選「人體溫度校正」(如：現場溫度太高或太低可在這修正)> 點選「確定」



STEP 6. 點選「警報」> 勾選「智慧設定」> 勾選「警報撥放提示音」> 選擇「聲音檔 (WAV格式)」

